


Windows serveur Paramétrage windows serveur

Dans cette procédure, nous allons voir comment configurer un DHCP sur un windows serveur 2022.

Installation des services Windows serveur 2022 :

Une fois dans le windows serveur, le gestionnaire de serveur est ouvert ou alors exécutez le.
Une fois dans celui-ci :

⇒ **Gérer**



⇒ **Ajouter des rôles et fonctionnalités**

Avant de commencer

SERVER DE DESTINATION
WIN-QSHJ59VJROR

Avant de commencer

Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.

Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :
[Démarrer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités](#)

Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :

- Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
- Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
- Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées


Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

☐ Ignorer cette page par défaut

< Précédent Suivant > Installer Annuler

⇒ Sélectionnez le ou les **services** à installer.




Puis ⇒ **Installer**


Ensuite vous avez un court chargement puis le/les services seront sur le tableau de bord.

Pour finir, vous pourrez passer à la configuration du ou des services.


Dans ce cas là, un serveur DHCP.




Configuration du DHCP Windows serveur 2022 :



Pour configurer, ouvrez la page du ⇒ **gestionnaire de DHCP**




Dans le gestionnaire de DHCP :




Afin de rajouter une étendue ⇒ **Votre machine** ⇒




IPv4 ⇒



⇒ Donner un **nom** à l'étendu :




Nom : inet103



INFOTECH
SOLUTIONS

⇒ Rajouter l'**étendu** au DHCP :



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 103 . 100

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 103 . 149

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

⇒ La **durée** du bail :



Jours : 8 Heures : 0 Minutes : 0

⇒ Rajouter l'**adresse** de la **passerelle** du réseau



Adresse IP : 192 . 168 . 103 . 1

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

Une fois cette fiche de procédure terminée, votre windows serveur aura son DHCP d'installé et configuré. En mettant d'autres machines dans ce réseau avec un adressage dynamique, celles-ci seront automatiquement adressé une adresse de la plage configuré.